

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.



https://books.google.com





#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>


# DESCRIPTION ABREGEE

## DES PRINCIPAUX ARTS

# ET METIERS

ET

Des Instrumens qui leurs sont proprece, le tout détaillée par figurece



APARIS

Chez Claude Duslos Graveur rue des Noyers chez M. Haste Serrurier de la Ville




#### **AVERTISSEMENT**

On trouvera a la suitte de ce traité un grand nombre d'Estampes, ou sont gravez tous les Outils, toutes les pieces et tout les Ouvrages qui concernent les arts Suivants.

#### Sçavoir.

La Maçonnerie, la Mecanique, la Charpenterie, la Couzverture des Maisons, la Plomberie, le Pavage et le Care lage, la Menuiserie, le Placage, la Serrurerie, la Vitrerie, la Dorure a Colle et a Huille; la maniere de Modeler en Terre et en Cire; de Sculpter en bois, Marbre Etc. de Jetter les figures de Bronze; de faire les figures de Plomb, de Plâtre et de Stuc; de Graver en relief et en Creux sur les Metaux, sur les Pierres preciouses et les Cristaux; de Tourner, de Graver en Taille douce; de Peindre a Huille et en Email; de Travailler en Mosaïque, Pierre de raport et en Marqueterie.

Comme il y a dans cet ouvrage plusicurs planches qui ont servi pour le Livre intitule Principes de l'Architecture, Peinture &c. par M! Felibien, on n'a pas fait de difficulté d'y puiser quelques instruction sur les 11ts et Metiers n'ayant rien de mieux a en dire que ce qu'en a ecrit cet excellent 1 tuteur.




#### DE L'ARCHITECTURE .

Le besoin qu'on à eu de faire diverses sortes de Bâtimens a fait que les Ouvriers ont aussi établi différentes proportions, affin den avoir qui convinssent à toutes sortes d'édifices, selon leur grandeur, la force, la delicatesse et la beauté, qu'on vouloit y faire paroistre; de ces différentes proportions, ils ont compose différens ordres.

Les Ordres que les anciens ont establis en divers tems et par différentes rencontres sont le Toscan, le Dorique, l'Jonique, le Corinthien et le Composite. Ce qui forme ces différents Ordres, est la Colone avec sa base et son chapiteau, et l'entablement; c'està dire l'Architrave, la Frise et la Corniche. de sorte que ce sont seulement ces parties qui constituent dans les bastiments ce qu'on nome un Ordre; et tous les Ordres ne sont différent les uns des austres que dans la proportion de ces parties, et dans la figure des Chapiteaux des Colones.

L'ors qu'on se sert de plusieurs Ordres dans un edifice, il doiventêtre disposez de telle maniere que le plus delicat soit toujours posé sur le plus fort et le plus solide. Ainsi sur le Dorique l'on met l'Jonique; sur l'Jonique le Corinthien, et sur le Corinthien le Composite : on peut aus si mettre le Corinthien ou le Composite sur le Dorique; car l'importance, est de mettre toujours le moins pesant dessus dans les beaux bâtimens neantmoins, on voit que les anciens Architectes ontobservé de mettre l'Jonique entre le Dorique et le Corinthien, et le Corinthien sur l'Jonique.





#### DES DIVERSES SORTES DE BATIMENS

L'on peut considerer dans l'Architecture trois sortes de Bâtimens:

1. les Édifices sacrez, come les Temples des Anciens, et nos Églises et

Chapelles d'aujourd'huy: 2. les Édifices publics; come les Basiliques

ou les lieux ou l'on rendoit la Justice, les Tombeaux, les Theatres, Ani
phitheatres et autres bâtimens qui servoient pour des Jeux et des

Spectacles; les Arcs de Triomphes, les Ports, les Ponts, les Aqueducs
les Portes de Villes, les Prisons. 3. Les Palais et les maisons—

paraculieres.

Pour ce qui est des Temples, les Unciens en avoient de 2. Especes sçavoir à la manière des Toscans, come lon peut voir dans Vitruve. Ils vouloient que leurs Temples eussent une convenance particulière — a chacun de leurs Dieux, non seulement à l'égard de la situation; mais encore dans la forme de leur structure Ils donnoient une figure ronde a ceux qui estoient dédiez au Soleil, à la Lune et à Vesta, come est celuy qu'on voit encore à Tivoli que Numa fit bastir. Ceux de diez a Jupiter estoient ouverts par le milieu; ceux de Minerve, de Mars, d'Hercule estoient d'Ordre Dorique; ceux de Venus, de Flore, des Muses et des Nymphes, d'Ordre Corinthien; ceux de Junon, de Diane, de Baccus et autres semblables Divinitez, d'Ordre Jonique; et tous ces Temples estoient enrichis d'ornemens convenables à chaque — Divinité.

Ils estoient pour la plus part de pierre ou de marbre blanc: Et lors qu'ils estoient de brique ou d'autre matière, ils estoient blans chis par dedans: parce quentre toutes les couleurs, la blancheur est ce qui convient le mieux a un Temple, à cause quelle represente la purete qu'on doit avoir pour estre agreable à la Divinité qu'on y va adorer.

Pour ce qui est des Édifices publics, soit pour rendre la Justice, soit pour les jeux et les exercices, soit pour lutilité et la decoration des Villes; il est certain que les Grecs et les — Romains ont surpasse tous les autres peuples dans la grandeur et la magnificence de ces Ouvrages. Nous ne voyons que bien peu de choses de ce que les Grecs ont basti; mais ce qui reste en plusieurs endroits d'Italie, fait encore assez connoistres quels estoient les Bastimens des anciens Romains.

Ils avoient de trois sortes de Prisons, l'une pour reprimer les inso: lens et les debauchez; l'autre pour les Banqueroutiers et debiteurs in = solvables ; et la 3º pour les criminels .

Entre les Edifices publics, les Ponts de pierre sont considerables à cause de la difficulté de bien maçonner dans l'eau. Il y à dans leur fabrique cinq choses a remarquer 1 les Buttes ou Culées des rives 2 les Piles qui ont leur fondem! dans l'eau. 3 les arches ou Cintres. 4 l'Appuy. 5 . le Pavement.

Les Buttes doivent estre maçonnées Solidement.

Les Pilles de toute létendue du Pont doivent d'ordinaire estre en nombre pair Leur grosseur ne doit pas avoir moins d'un be du la larche aussi ne doit pas avoir plus d'une 4º partie Leur front se fait ordinment angulaire et quelques fois aussi on lui donne la forme d'un demy cercle; mais dans les anciens Ponts, les angles de défense ou éperons opposé au courant de l'eau se trouvent quasi toujours droits, ces sor = tes d'angles estant moins sujets à se ruiner.

Los plus fortes Arches sont celles dont le ceintre est d'un demi cercle entier Pour les Appuis, la hauteur et les ornemens s'en font à discretion,

Et quant au pavement, il doitestre de bonne pierre pour la commodité des lieux, et selon que les Ponts sont plus passans .

Les Palais se font se lon la grandeur et la magnificence du Prince et des grands Seigneurs; et les Maisons des particuliers aussi se : lon leurs emplois et leurs moyens.

Il faut toujours en bastissant se proposer la s'olidité, la comodité et la beauté; et quant aux Ornemens l'on s'en sert come on le juye à propos suivant la disposition des lieux et la depense qu'on veut faire.



#### DES OUTILS SERVANS A L'ARCHITECTURE SCULPTURE, PEIN TURE et autres Arts qui en dependent.

Je ne m'arreteray point à doner une exacte description de toutes les Pieces, Machines et Outils qui sont repressentez dans les planches suivantes, et sans parler de leur usage qui se conoit à la seule inspection, je me bornes ray à definir les Machines que les Architectes empruntent des Mechaniques Scavoir le Levier, la Balance, la Roue, avec son Essieu; les Poulies, ou Mousles et le Plan incliné, sous le quel sont compris le Coin et la Vis.

Le LEVIER est vn instrument assez connu et aussi Ordinaire qu'utile il faut Considerer le Levier comme une ligne droitte qui à trois points principaux celui ou est posé le fardeau qu'on veut mouvoir, celuy de l'appuy, et celuy de la puissance qui meut le Levier la différente disposition de ces trois points faut que l'on remise vn far = deau plus ou moins pesant avec plus ou moins de facilité.

La même raison qui donne la force au Levier, donne le mouvement et le poids ause Balances, au Pelon ou Romaine et aux Bascules

In Balance que les Latins nomment Szarzania qu'un Bassin; et celle qu'ils appellent Liera en à deux elle est composée de l'Ance, du Traversin ou Fleau au bout du quel pendent les Bassins, de la Languette et des deux plats ou bassins Sous le genre de Rours on comprend tout ce qui tourne au tour d'un Essieu, même les instrumens a Manivelles, les Rours à dents, à Echetons ou à Rayons, dont le corps principal ou centre est l'Essieu qui quelques fois aussi se nomme Pivot. Sous ce même genre on peut comprendre les Rours rauxqui sont des pieces de bois arondies et en forme de Cilindre; elles sont d'un grand usage dans les Bastimens pour la—conduitte des fardeaux

La Pourse est un corps rond en forme de Disque oud'as

La Pour est un corps rond en forme de Disque oud'as siette, avec un creux autour pour entortiller une corde; et dans le centre il y a un trou pour Passer l'essieu à l'entour du quel toune la Poulie qui est emboistée dans l'Echarpe ou Moufle. Les Poulies sont faites pour tirer plus comodement, et eviter la resis tance qui arrive quand 2 corps se frottent l'un l'autre. L'ors qu'onveut multiplier les forces, l'onse sert de plusieurs poublies; mais si par ce moyen l'on gagne des forces, l'on perd du tems, car la nature ne donne rien d'un côte quelle ne se recompense d'ailleurs.

Sous le genre d'instrument qu'on apelle PLAN INCLINE on doit entendre tout ce qui fend, qui coupe ou qui tranche.

Le Coin est composé de deux plans inclinez

La Vis n'est autre chose qu'un Coin qui environe un Cilindre en forme d'une ligne Spirale la distance qu'il y à entre les arêtes de la Vis sapelle un Pas de Vis

C'est un instrument de grande utilité et fortnecessaire dans les Machines. Ce que l'on peut voir dans plusieurs excllents auteurs qui en ont écrit plus amplement.



# DES CINQ ODRES D'ARCHITECTURE

Jevais expliquer le plus succintement qu'il me sera possible quelque chose des divers Ordres d'Architecture, de leurs membres et de leurs mesures, et dire en general de quelle sorte, on les pratique aijourdhun sur les exemples antiques et sur ce que Vitruve et les autres Architectes en ontenseigné, et particulierement Palladio qui est un des plus ce le bres de tous les modernes.



L'ordre Toscan qui a pris son origine dans la Toscane, est le plus simple de tous les ordres.

Les colonnes avec leurs Base et Chapiteau ont de hauteur sept diametres de leur grosseur prise par enbas; le hautdiminue d'un quart de son diametre le Piedestal n'a qu'un module ou dia : metre de hauteur; la Base qui est d'un demi diametre de haut se divise en deux parties egales, dont l'une est pour le Plinthe, l'autre se divise en 4 dont 3 pour le Tore et la 4 pour le listel qui dans cet ordre fait partie de la Base le Chapiteau a un module de haut et se divise en trois parties, l'une pour l'abaque, l'autre pour l'Ove, et la 3e se partage en sept, dont l'une fait le listel, et les 6. autres le Colarin l'Astragale qui est au dessous, a de hauteur le double du listel qui est sous l'Ove.

Explication de la Planche I.


#### I. Figure.

- A. Piedeslal ou Zocle.
- B.Base de la Colonne.
- C.Fust, Tronc, ou Vif de la Colonne.
- D. Chapiteau de la Colonne.
- E. architrave.
- F.Frise.
- G. Corniche.

#### II Figure.

- A.Piedestal ou Zocle.
- B. Pleinthe , Orle , ou Ourlet de L . Architrave. la Base.
- C .Tore, bâton, ou baquette.
- D.Congé, Escape, Naissance, Ceinture avec le Reglet, Listel ou Listeau du bas de la Colonne.

- E.Fust, ou Vif de la Colonne dont le haut est diminué.
- F. Conge' avec le Listeloufilet
- G.Astragale.
- H. Gorge, Gorgerin, Collier,Col. larin, ou Frise du Chapiteau.
- I .Echine ou quart de rond,ove, on Oeuf avec son filet.
- K. Abaque,Tailloir,Pleinthe,Lis= teay ou quarré.
- M.Frise.
- N. Cavetou Cimaise Doriguc.
- 0.Gueulle droite.
- P.Larmer ou Couronne.
- Q. Simaize, Doucine ou Gueulle droite.




### DE L'ORDRE D'ORIQUE

L'ordre Dorique fut invente par les Doriens, peuple de Grece Palla dio donne de hauteur aux Colonnes, quand elles sont Jsolees, 7 dia: metres de leur grosseur; et si elles sont engagées dans les murs, il leur en donne jusques à 8, et quelques fois plus, y compris la Base et le Chapi= teau le Chapiteau a de hauteur un demy diametre de la Colonne. ses parties sont l'Abaque, l'Ove, les Annelets, le Colarin L'Astragale, et la Ceinture de dessous le Chapiteau, font partie du fût de la Colonne. <u>l'Entablement</u> a plus de hauteur que dans les autres Ordres. L'architrave a de haut un demy diametre de la Colonne: il est composé d'une seule Face ou Fascie et d'une Tenie ou Bande qui la Couronne, et a pour ornemens particuliers, cer: taines gouttes qui sont au dessous des Trighyphes il y a des Architectes qui mettent deux Fasces à l'Architrave Dorique ce qui n'est pas du meilleur goust. <u>la Frise</u> avec son listel qui est la plate bande qui la separe d'avec la corniche a 3 quart du diametre et a pour ornemens les Triglyphes et les Metopes; muis il y a beaucoup de sujetion à les biens disposer il fautlirc Vibruve. la Corniche a la même hauteur que la Frise quand les Colonnes ont plus de 7 diametres de haut, la Frise et l'Architrave ont toujours leur mesure réglée, l'une d'un demy dia : metre et l'autre de trois quarts d'un diametre: et le sur plus qui fait la quatrieme parție de la Colonne, se rejette sur la Corniche si les Colonnes sont Cannelées elles sont pour l'ordinaire à vive-a reste; les Cannelures sont moins enfoncces que dans les autres ordres il doity en avoir 20. en nombre. Palladio donne de hauteur au piedestal deut diametres et un tiers de la Colonne prise par enbas, et se sert de la Base Attique il paroist par ce qui nous reste des Anciens bâtimens qu'il n'y avoit point de Buse dans l'Ordre Dorigue.

R. Symaise du Tailloir.

i Gueulle droitte ou Doucine.




#### LORDRE JONIQUE

L'Ordre Jonique tire son nom de l'Jonie Province d'Asie; les colonnes avec le Chapiteau et la Base ont 9 diametres de la Colonne prise en bas; ce qui n'etoit pas ainsy lorsque cet Ordre fut inventé, car elles n'a = voient que 8 modules ou diametres de haut <u>l'Enta</u>blement a une 5º partie de la hauteur de la Colonne dont la base a un demy diame = bre, et le Chapiteau un peu plus du tiers le Chapiteau est composé de volutes il y a plusieurs manieres de les faire, que l'on peut voir dans les nottes de M. Perrault sur Vitruve Phil de Lorme dit avoir decouvert le premier celles qui sepratiquent au jour-d'huy le plus communement Palladio et Serlio en ont neantmoins parle avant lui Michel ange a aussy inventé une manière particulière de Volute : les Colonnes Joniques ont ordinent 24. Cannelures, il y en a qui ne sont Creuses que jusqua la 3º partie du bas de la Colonne, et cette 3º partie a ses Cannelures remplies de Baquettes. Celles qui sont ainsy s'ap: pellent Rudentres ou Redentres Dans les anciens batimens pres : que toutes les Colonnes qui Canneloes, le sont du haut jusques en bas.

Le Piedestal a de haut 2 durnetres et 3 ou Environ.

Il y a beaucoup de choses qu'il faut observer dans toutes les parties de cet Ordre, pour lui donner cette Beaute' et Cette Elegance qu'il de mande; ce que l'on pour a apprendre dans ineilleurs Auteurs et principalement dans Vitruve.

Explication de la Planche III.	
Figure I A. Base de la Colonne	1
1	dessous de l'ove.
B. Fust de la Colone Struce et Canel	2. Canalou creux de la Voluti
C. Chapiteau de la Colonne.	R. Volute.
D. Entablement qui comprend.	S. Oeuil de la Volute.
l'Architrave frise et Corniche.	T.Ligne apelee Cathete
A. Zocle ou Picdestal	V. Abaque ou Tailloir.
B. Base du Piedestal.	X. Premiere Seconde et
C.Dé,Abaque ouTympan du	troisieme Face ou bande
Piedestal	de l'Urchitrave.
D. Corniche ou cimaise du Piédestal	Y.Cymaise de l'Urchitrave .
E.Plinthe, Orle ou Ourlet de Base	Z.Frise.
de la Colone selon Vitruve.	a Scotie.
F. Seconde Scotie.	b Ove.
G.Rondeaux, Amelets, Astra :	c Modillons.
gales ou Tondins.	d Cymaise des Modillons
H.Premiere Scotie.	e Couronne Larmier ou
I. Thore ou Baston.	Goutiere .
L'Ceinture ou Reglet.	ſ Cymaise, ou Guculle ren=
MVif de la Colonne.	versee.
N.Cannelures de la colonnes.	g Grande Cymaise ou
O Struwe ou Listel.	Gueulle droitte .
P.Ove ou Echine avec l'astra-	
gale Tondin ou Fusarole au	



'Cet ordre fut invénte' a Corinthe. il garde les mêmes mesures que l'Jonique ; la plus grande différence est dans leurs Chapiteaux;les Colon= nes avec la Base et le Chapiteau ont ordinairement 10 diametres ; si elles sont Cannelees, elles dowent avoir du moins 24. Cannelures pro fondes de la moitié de leur largeur le Listel qui les separe, doit avoir un tiers de l'ouverture des Cannelures, on en peut donner jus : ques a 28.0u 32. selon la grosseur des Colonnes la plus part des Auteurs Modernes ne donnent à l'Entablement, qu'un 5° de la hau: teur des Colonnes entierres, compris la Base et le Chapiteau (dans le portique de la Rotonde l'Entablement a plus de hauteur.) le -Chapiteau aura de haut un diametre, et l'Abaque une 6 ou 7 e par : tie du diametre de la Colonne pris par en bas; le reste se divise en 3. parties, l'une pour le 1er rang des feuilles, et l'autre pour le 2e quant a la 3º elle se partage encore en 2; de celle qui joint l'Abaque on forme les Volutes, et de l'autre les Caulicoles : il faut que le vif du Chapiteau qui est sous les feiulles, tombe à plomb avec le fond des Cannelures la Rose doit avoir de large ‡ du diametre de la Colonne prispar enbas le pied d'estal aura la 4º partie de la Colonne, et sera divisé en huit parties, dont l'une pour la Cimaise, 2 pour la Base, et les autres pour le Dé.

Explication de la planche IV.

#### I. Egure.

A. Pied destal de la Colonne.

B. Base Uttique.

C.Fust de la Colonne.

 $oldsymbol{D}$  , Chapiteau .

 ${m E}$   ${m E}$ ntablement .

H.Figure.

A. Zocle, Orle où Ourlet de la Base du Piedestal.

B Base du Piedestal.

C.Dé, Abaque ou Tympan.

D.Corniche du Piedestal.

E Pleinthe,Orle ou Ourlet de la Base de la Colonne.

F . Tôre ou baton inferieur.

G. Scotto ou Cavet avec 2. Astra gales ou Tondins au dessus.  $|Y_{\cdot}M_{0}$ dillons,

H.Tore ou bâton Superieur.

I . Astragale avec la Cembure ouReglet au dessus.

L .Vif ou fust de la Colonne .

M. Astragale.

N. Feuilles .

0 . Caulicoles .

P . Tympan,ouVif du Chapiteuu,

Q. Abaque,

 $ec{R}.Rose$  .


S.Fasce de l'Architrave .

 $T. \mathit{Frise}$  .

U. Denticules.

X.Cases des Roses entres cha:

ques Modillons.



#### L'ORDRE COMPOSITE

L'ordre Composite à esté adjouté aux autres ordres par les Romains Il participe de l'Jonique et du Corinthien, mais il est plus orné que le Corinthien dont il a les memes mesures hormis que le chapiteau n'a que 4 volutes, qui occupé le meme espace que les volutes et les caulicoles dans le Corinthien da l'Ove et le Fusarole qu'il emprunte de l'Ordre Jonique Les Colonnes Composites ont d'ordinaire 10 diametres de haut, come le Corinthien dans les anciens Édifices l'Entablement est aussy de la partie de la Colonne Mais Palladio ne luy done qu'une 5 partie de même qu'a l'Ordre Corinthien; il donne aussy aux Colonnes une Base Attique ou Composée de l'Attique et de l'Jonique come aux Corinthiennes de Piedestal doit avoir de haut la 3° partie de la Colonne.

Or toutes ces mesures ne sont pas tellement arrestées, qu'elles ne changent selon la grandeur des Batimens, etil ne depend que du jugement de l'Architecte d'augmenter ou de diminuer ses mesures pour donner plus de beauté et de grace a ses ouvrages. Il faut aussi avoir egard a la quantité des Colones considerer celles qui sont appuyées contre quelques corps et celles qui sont jsolées ou qui font les angles d'un bâtiment, qui doivent estre plus groses acause que l'air qui les environe en diminue une partie pour les colones qui sont engagées dans la muraille, il fauty observer d'autres mesurcs qu'à celles qui ont toute leur rondeur celles la ontête inventées pour la decoration, et pour servir de contre pilliers pour la poussée, afin de mieux soutenir les voutes des Édifices.

Explication de la Planche V.

A. Piedestal 1. Figure

B. Base de la Colone.

CFust.

D. Chapiteau Composite.

E.Entablement:

A Piedestal II Figure.

BBase.

C Chapiteau de feiilles.

D.Ove avec le Fusarole audessous


E.Volute.

F.Tailloir ou abaque.

G. Architrave.

H.Frise.

I. Corniche.



#### PILASTRESET COLONES TORSES.

Les Colones quarrées que nous appellons Pilustres, et que l'oncroit estre ve que les anciens appelloient Colonnes atticurges sontpropres a lous les Ordres etreçoiventles memes Ornemens, les Colones Torses que l'on fait presentement sont de moderne invention; et les Anciens quisur toutes choses regardoienta la Solidité de leurs Batimens, n'en auroient jamais employé de semblables, quand meme elles n'eus sentservi que dornement; parce qu'ils vouloient que la nature et la vray semblance parussent dans leurs ouvrages,ce qui ne se trouve pas dans ces Colonnes qui nontny la force, ny la figure propre a porter un grand fardeau. elles n'ont este beaucoup en usage que depuis qu'on a faitles grandes Colones de Bronze qui sont dans l'église de S. Pierre de Rome un scul exemple de nouveaute sufit quelque fois aux ouvriers pour leurs prendre des licences contrc la raison, come plusieurs ont fait all gard des Cartouches dont ilsontdefigure'l'Architecture, depuis qu'ilsvirent que MichetAnge s'en etoitservi ce qui fait voir que ocux qui n'etdient pas le fond de l'Art, n'etant que les copistes et singes des autres, ne les imitent pres que jamais que dans ce qu'ils ontfait de plus mat Michet Ange ctoit neant moins un excellent architecte, et avoit des parties que lon peut imiter: mais pour ces or nemens pesans et ridicules, on ne les trouvera point dans les Unciens Edifices, non plus que les Colonnes Torses. Palladio dit seulement av oir observe! un petit Temple pres de Trevi, dont les Colones d'Ordres Corinthien ont des Canelures qui tournent autour du fust, mais la tige de la Colone n'est pas torse, come celles dont Vignole a decrit la figure, et done la manuere de les faire


Explication de la Planche VI.

A. Pilastres

C. Colonne Torse

B. Colonne Torse Antique

. Moderne




L'ORDRE CARYATIDES ET L'ORDRE PERSIQUE Aux 5. Ordres que jevien de rapporter, il y en a qui ajouttent l'Ordre des Caryatides et l'Ordre Persique : le 19 n'estautre que l'Ordre Jonique, si ce n'est qu'aulieu de Colones, on met des figures de fem: mes qui soutiennent l'intablement, on attribue lorigine de cette or: dre a la ruine des habitans de Carryerville du Peloponese, les quels? setantunis aux Perses pour faire la guerre a leur propre nation, les Grees apres avoir remporté sur les perses une entierre victoire, as: siegerent ceux de Carye, et ayant pris leur ville par force, ils passere tous les homes au fil de l'épèc. Quand aux femes et aux filles, ils les cmmenerent captives; et pour laisser des marques de leur vengeance a la posterité, ils representerent dans les Edifices publics qu'ils bâtirent depuis limage de ces miserables Caplives, ou en les fais ant servir de Colones elle paroissoient chargées d'un pesant fardeau, qui estoit come la punition quelles avoil merité pour le crime de leurs maris .<u>l'Ordre</u> <u>Persique</u> tient son Origine de ce que Pausanias ayant defait les Perses, ceux de Lacedemone éloverent des Trophées des armes de leurs ennemis, qu'ils representerent sous la figure des claves portant les entablemens de leurs maisons les Architectes se servirent de l'Ordre dorique pour y reprenter les Perses. C'est sur ces deux exemples qu'on a depuis employé diverses à ortes de figures dans l'architec = ture, pour porter des corniches et pour soutenir des consoles et des Mutules, les Grecs mettoient encore des figures humaines sous les Mutules ou Corbeaux et les appelloient Atlas, les Romains les appe $ext{=}$ loientTelomonas ou plus tos TAnnovasce mot gree synifiant des misera: bles et des gens qui endurent le bravail, ce qui convient parfaitem! a cessortes de Figures qui portent des Corniches ou des Consoles, et que nous voyons si ordinairementaux pilliers de nos Uncienes L'Glises sous les images de quelques vaints ou de quelques grands  $oldsymbol{P}$ ersonages .

Laplication de la Plance VII.

1. Ordre des Caryatides | 2. Bandeau


1. Brordres Persique | 3. Clef de l'Arc



## DES ORNEMENS DE L'ARCHITECTURE

Quant aux Ornemens d'un édifice, on peut dire qu'ils ne servent que pour en Embelir les parièes par les differens ouvrages de sculp. qu'on y met. Vitruve donne le nom d'Ornemens aux Entablemens de chaque Ordre, à cause peut estre que c'est la partic guien reçoit d'avantage, ou qu'elle est à tout l'ordre, ce que chaque petit ornem! estalegard d'une de ces autres parties-la les Metopes, les Triglyphes, les Gouttes et toutes les autres choses qu'on voit dans l'architecture, ont esté trouvées successivement pour imiter les Poutres, les Solives, les Chevrons, les Cimens et les Mastics qu'on appliquoit au bout des pieces de bois pour les conserver davantage les Architectes imitant ce que : la nature leur montroit,et s'aydant aussy de l'artifice et des inventions des autres Ouvriers, ont fait diverses sortes de Sculpture aux Cornich. et aux chapiteaux des Colonnes <u>les Ornemens</u> qu'on taille d'ordi = naire sur les moulures et tous les autres membres de l'Architocture , sont des feiiilles refenduës, feiiilles d'eau, caneaux, rais de cœur, ru= bans tortillezavec baguettes dedans et sans baguettes,0ves,Chapelets : de plusieurs sortis, godrons, guillochis, postes, entrelas, tresses, escailles, festons, rinseaux, roses, fleurons et plusieurs autres choses qu'ony mêle suiwant les lieux et places que l'on veut orner ily a certaines parties qu'on peut enrichir de bas reliefs comme sont les frises, les Piedestaux, et quelques autres endroits plats, ainsy qu'on peutvoir dans les restes antiques, la Sculpture est essentielle dans les chapiteaux Corinthiens et les Joniques, les Modillons, les Trigly = phes Etc. elle n'est point absolum<sup>e</sup>necessaire au quart de rond des grandes Corniches, ou l'on est point obligé de tailler des Oves; au Denticule de la Corniche Corinthienne qu'on peut faire sans découpures; aux frises Corinthienes et Joniques qu'on peut faire sans or= nemens; aux Metopes de lordre Dorique qu'on peut laisser sans testes de Bæuf ni Trophées.


Explication de la planche VIII.		
A.Postes.	H.Rose.	NFestons.
B Feiülles refenduce	I.Rubans tortillezsans	o.Godrons.
CFeuilles d'eau.	baguettes.	P.Rinceaux etFleurons.
D.Rais de cœur.	L.Rubans tortillez ave	og Feiülles de Chesnes.
E. Canaux.	baquettes.	renoiices.
F.ove.	M. Chapelets de plusieur	R.Escailles . 3
G.Fusarole.	sortes.	S. Guillochis.





## <sup>7</sup>Outils nécéssaires pour la MAÇONNERIE Explication de la Planche ix.


- À. Grande Regle a Mouchette .
- B. Plomb a Regle.
- C. Plomb a Chals.
- D. Equaire .
- E. Buvcau .
- F. Sauterelle .
- G. Fausse Equaire .
- H. Lowe.
- I. Louveteau.
- L. Œil de la Louwe.
- M. S. de la Louve.
- N. Oyseau .


- 0. Niveau .
- P. Espece de Rabot qu'on nomme en Lorraine une Houe
- Q. Compas a fausse Equaire
- R. Autre petit Compas
- S. Ciseau a louver, il a d'ordinaire 18 poucas de long
- T. Truelle a platre .
- V. Truelle a Chaux et Sable.
- X. Truelle bretie.
- Y. Rabot pour faire le mortier.






















Plan ou Niveau du Terrain .





Quand on considere la fortification comme une partie de l'Architecture en general on la nomme Architecture Militaire. Elle, à pour objet la conservation d'un Etat, en resistan avec un petit nombre d'hommes aux efforts d'une grande armée et d'un puissant ennemi.

l'Inaenieur doit employer tous ses soins à rendre les murailles sortes et capables de resister aux injures du tems, et aux soups de Canon, et enfin à les disposer avec une telles industrie, les unes à l'egard des autres, qu'il ni ait aucun endroit autour d'une place, qui ne soit veu, bien flanquée et bien deffendu.

Les premiers Ingenieurs qui ont écrit de la Fortification considerée comme un Art particulier, ont eté Rameli et Catanco Italiens. Apres ceux la Jean Erard Ingenieur de Henry les grand et de Louis XIII. Simon Stevin Ingenieur du Prince d'orange, Marolois, le Chevalier de Ville, Lorini, le Comte de Pagan et plusieurs autres plus modernes ont beaucoup contribue à augmen ter et a reduire cet art dans la perfection ou il est aujourdhui.

Toutes les Fortifications se reglent par des lignes et par des angles qui ont des noms differens selon leur usage .

Les Places Fortifices à la moderne ne se composent guere que de Bastions et de Courtines et quelque fois de demie bastions, selon le terrain ; de Cavaliers, Faussebrayes, Fossez, Contrescarpes, Chemin couvert, Demi-lunes, Ravelins, Ouvrages à corne ; converges à couronnes, Esplanades, Redents, Contregardes, et Tenailles .

Il y a d'autres parties accessoires et mobiles que je n'ajouterai contribus de la lisez les Auteurs qui en ont cerit.


Digitized by Google


## DE L'ARCHITECTURE MILITAIRE

## Explication de la Planche XIV.


- A. Place d'une Forteresse ou Citadelle Exagone ou a Six bastions
- B. Bastion.
- C. Courtine.
- D. Face du Bastion.
- E. Gorge du Bastion.
- Terreplain du Bastion.
- G. Rempart ou parapet.
- H. Fossé de la place .
- I. Fauvre braye.
- L. Demy-bune .
- M. Ravelin.
- N. Chemin Couvert.
- O. Glacis de la Contrescarpe.
- P. Contrescarpe.
- Q. Place d'Armes.


- R. Tonailles
- S. Ouvrage à Corne
- Bastion à Orillon avec des Flance bas.
- V. Bouleart ou Bastion
- X. Osuvrages à Redonts
- Y. Prapil de la Fortification
- 2. Rongart
- b. Parapet
- a Gations
- d. Chamin des Rondes
- e. Parapet bas
- f. Fosse
- g. Gwette ou Cunette h. Chemin Couvert de la Contrescarpe
- i. Glacis























Furnir

sires, les,

vent aux


seaux

quatre

Fuseaux

'eules.

3. Towar



Le Charpentier doit s'attacher à la connoissance des Arbres qui sont les plus propres pour bâtir. Ceux qui croissent du côte de l'orient et du Septentrion sont les plus excellens. Les premiers sont les meilleurs de tous; c'est pourquoi il faut dans les Forest choisir ceux qui sont de ce côte-la, ou bien du côte du Septentrion. On ne doit les abatre qu'apres la seve aux mois de Novembre, Decembre et Janvier, et elant abatus, il les faut laisser du moins trois mois dans la Forest sans y toucher:

Le meilleur bois pour bâtir est le chesne. Il est bon sur terre et dans l'eau. l'Aulne est bon à faire des Pilotis et le Chastaig - ner est excellent pour les ouvrages de Charpenterie pour veu - qu'il ne soit pas exposé à l'injure du tems.

Les differens bois ont differens us ages, ce qu'on peut voir dans Vitruve, Leon Baptiste Albert, Palladio, Phil de Lorme &c.

Le bois ou il se rencontre beaucoup d'Aubier est le pire de tous : c'est pourquoi en Menuiserie et en Charpenterie, il ne fout pas souffrir que les ouvriers en employent, l'Aubier etant une gangrene qui se communique par tout.

On vend à Paris les bois à bâtir au cent de pieces. Chaque piece doit avoir douxe pieds de long sur six pouces en quarre.


·Digitized by Google


# Explication de la planche XVII. Suite des pieces de Charpenterie


- Gros Mur
   Plate forme
   Entretoise
- 4. Blochets.
- 5. Solives: 6. Entrait.
- 7. Petit Entrait.
- $\theta$ . Entretoises.
- g. Liens, liens en Contrefiches
- 10. Essellier.
- 11. Jambette
- 12. Coy au
- 13. Coyé

- 14. Embranchement .
- 15. Cheoron de Croupe.
- 16. Empanons.
- 17. Coyaux.
- 12. Arrestiers .
- 19. Pannes.
- 20. Tasseaux.
- 21. Chantignoles .
- 22 Faiste.
- 23. Soufaiste.
- 24 Liernes.
- 25 Lincoirs.
  26 Enchevestrure.
- 27. Chavestre.


- 28 Entrayeure.
- 29. Joints quarrez.
- 30 About d'un lien.
- 31. Mortaise.
- 32. Tenon .
- 33. Tenon à Tournices.
- 34. Tenon's a mordant.
- 35. Renfort, ou talon.
- 36.Espaulement.
  - du Tenon .
- 37 Decoulevement
- 38.Embrement








Explication de la planche XX. 9 . Rancher . . Eschelier. I. Figure . 10. Ranches ... Chevilles. A. CHEVRE. . Bras de la Chevre . 11 , Sellette . 2 . Bicog . 12. Liens. 3. Clef et Clavette: 13. Fauconneau ou Estourneau 14. Poulies . 4. Entretgises. 5. Treijl du Tour . 15. Chable. 6 : Levier servant de Mouline 16 Piece de bois preste à mon ter avec ce qu'on apelle 7 . Moufle . 17. Halement. 8., Chable . 18 . Verboquet . II. Figure. III. Figure. B. ENGIN . Plande l'Engin . C. Escoperse, de la maniere 2. Sole. qu'elle se met au dessus 3 . Fourchette . des Engins. IV Figure . 4. Poinçon . 5 . Tambettes D. Autre Escoperge qui n'est 6 Moises. qu'une piece de bois qu'on 7 . Treiil ou Tour . ajouté au haut des Gruaux Bras du Trejul






58

## EXPLICATION DU GRUAU.


Avec ce) Gruau deux Hommes éleveront un Fardeau que douve éleveroient.

En tournant la Manivelle 17. on engraine dans les Fuseaux de la Lanterne 14. les dents du Herisson 12. qui etant énarbré avec la Lanterne 13. donne par l'engrainement des dents du Herisson 11. le mouvement au Treiil 10. qui lui est attaché.

A. Plan du Gruau.	6. Bras du Gruau.	12. Pelit Herisson.
1. Sole.	7. Liens	13. Lanternes.
2. Arbre.	8. Fauconneau ou Estourneau	L'anternes .
3. Poinçon	g. Poulies .	15. Chables.
4. Sellette.	10. Treiil ou Tour	16. Eardeau prêt à monter
5. Chassis.	n. Grand Herisson.	17. Manivelle.
}		•



Invente par M'. Gebert.



#### DES COUVERTURES DES MAISON

Il n'y a rien de si necessaire dans la structure d'un Bâtiment qu' une bonne l'ouverture; car si on le laisse sans le couvrir ou sans e avoir soin de sa couverture, la Charpente se pourrit, les Enduits des Murailles tombent, les murs s'entr'ouvent et enfin tout le Bâtiment se ruine peu à peu.

Les couvertures de Chaume et de Bardeau ne sont guere en usaac en France à cause du feu qui peut s'y metre aisement. On couvre les Maisons ordinaires avec la Tuile et les grands Batimens
avec l'Ardoise. Les Egliscs, les Domes, les Clochers et les Terrasses se couvrent avec le plomb.

## I. Figure.

- A. Comble en pianen ou couverture aarnie de lattes pour la tuile ordinaire .
- 1. Tuile Faiotiere
- 2 Pureau.
- 3. Lucarne Damoiselle .
- 4. Tuiles plattes .
- 5.Tuiles rondes maniere de Guienne
- 6. Tuiles en S, manière de Flandres
- 7. Tuiles Gyronnées .
- 8. Tuiles hachees ou Arrectiers .

#### II. Figure

B. Comble en croupe couvert de Tuiles

Flamandes.


### III. Figure


- C. Comble couvert d'ardoises en Pavillon.
- 1. Ensaitement .
- a. Poinçon garni d'un vase.

- 3. Bourseau .
- 4. Membron .
- 5. Lanusure ou basque.
- 6. Lucarne Flamande
- 7. Lucarne ronde .
- B. Noquet .
- g. Chaineaux a Godets.
- 10. Godets .
- u. Chaineaux a Bavettes.
- 12. Crochets des enfaitemens et des Chaisneaux
- 13. Cuvette quarree .
- 14. Descente
- 15. Gasche.
- 16. Cuvette en Entonnoir
- 17. Fer a Cuvette.

#### iv Figure.

- D. Comble coupée ou Mansarde
- 1. Brisis.






Digitized by Google

#### DE LA PLOMBERIE


Le Plomb se fond facilement, et il est aise'd'en faire telles figures ses qu'on veut en le jettant en moule. Il s'en employe dans les s Bastimens une grande quantitée de celui qui est jette en tables : voici de quelle manière les Plombiers y procedent.

On batit avec du grez et de la terre franche une fosse A.en forme de chaudiere bien maconnée de platre tout au tour au fond de la quelle il y a une petite marmite de fonte. Lorsqu'on veut-fondre l'on commence par echauffer le tout avec de bonne braise, puis on y met duplomb avec du charbon pêle mêle pour le faire fondre . Proche de la fosse doit etre un des bouts du moule affin d'y verser le plomb plus commo dement quand il est fondu . L'on a une grande poële de fer D. que l'on chauffe sur la fosse, puis en appuyant le devant sur le moule B. et le derriere sur le treteau · , l'on prend le plomb fondu et le charbon tout ensemble avec la cuiller a puiser E, et on le verse das la poële qui doit contenir tout ce que l'on veut jetter dans le moule; l'on ote le charbon avec la cuiller percée F, puis enlevant la qu'eue de la poële on verse le plomb, le faisant couler dans le moule, le poussant avec le Rable G. qui porte sur les Esponges, ou bords du chassis et qui das ses extremitez est entaille affin que le tenant de champ sur les Espon ges le reste entre dans le moule pour donner aux tables de plomb une epaisseur egale et telle qu'on la veut.

Ces Tables ainsi jettées, on les deborde, c'est a dire qu'on les coupe des deux côtez avec des planes pour les dresser, et en suitte les employer.



A l'oele de sonte povee sur un trepied. B. Etablie avec son Moulinet, garni de O. Serpes . Sanalo et Crochet . C. Moule des Turyausp . P .Serpettes. Q. Couteau : D. Boulon de fer avec les Rondelles et portes pour mettre dans le moule E.L. e Moule fermé avec le boulon dedans R. Planes . S Gouges . T. Rapes et vn tuyau qui en sort . F. Jet du Mouler . V. Debordoir rond . X.Grattoir . G. Fourneau à Étamer. Y. Fer rond à Souder 2. Petits fer en triangle a Souder et Alelles A Niveau. I *Compas .* L *Mart*eau . M Maillets plats pour le Côté.



CeLaminoir est aussi simple dans sa construction que facile dans l'usage AA, est la Croisée où l'on attelle les Cheveaux qui don nent la force et le premier mouvement à cette machine.

La croisée traverse l'Arbre où est enarbrée la rouë B, dont les dents s'engrainent dans les fuseaux de la Lanterne C, qui étant enarbrée avec le Herisson D, fait mouvoir dans deux directions contraires les herissons E, et F, dont F, est mobile et tourne sur son Essieu.


GG, est un chassis sur le quel on pose la Table de Plomb pour la faire passer entre les deux Cylindres LL.


MM, sont de petits Cylindres qui ne servent qu'à faciliter le mouvement de la ditte Table de Plomb.


Le Garçon du Laminoir prend le soin de lever et d'abaiser le Levier K, qui par le moyen de N, qui embrasse une partie du Tambour H, dont l'arbre est quarré, l'attache par l'une des fiches de fer I, en E, ou en F, suivant qu'il leve ou qu'il abaisse le Levier.

C'est par cette operation qu'il change à volonte la direction des Cylindres, et qu'il fait pass er et repasser diverses fois les Tables de Plomb entre les dits Cylindres, ou elles acquierent toute leur perfection. Il est clair qu'en abaissant lé Levier K, le Tambour H, s'attache par la fiche I, au Herisson E, et fait tourner le Cylindre superieur dans une direction comme de la droite à la gauche, et qu'en levant le même Levier K, le Tambour s'attache au Herisson E, et fait tourner le dit Cylindres comme de la gauche à la droites.

On rend les Tables de Plomb plus ou moins epaisses en serrant plus ou moins les deux Cylindres.








## DE LA MENUISERIE.


Pour travailler de Menuiserie, il faut commencer par debiter le bois. On commence par mesurer les pieces avec la regle et le compas, on les refend avec la Sie à refendre, et on les coupe avec la Sie à debiter on les dresse avec la demivar lope et la grande Varlope. Quelque sois on se sert du Rifflart ou de la Galere quand le bois est gauche, puis on le met à l'équaire de largeur et d'épaisseur avec le Trusquin. Apres cela on etablit les pieces de bois avec des marques des pierre noire ou blanche, pour etre employées chacune à leur usage, puis on les trace avec le Triangle quarre, ou à Onglet, et le Poinçon, et l'on marque les Tenons et Mortaises aux lieux ou ils doivent etre, ou avec le Poinçon, ou avec le Trusquin d'assemblage.


Il y à trois sortes d'Assemblages 1º le quarre qui est le plus simple . 2º l'Assemblage à Onglet dont les parties sont coupées diagonale ment . 3º l'Assemblage d'Abouement , dont la plus grande partie ? de la piece est quarré et la moindre à Onglet .


Il y à encore les assemblages à queuë-d'ironde, à queuë-percée, et queueperduë qui est la meilleure parcequ'elle est a Onglet. Outre cela il y a les fausses coupes qui ne sont ni à l'Equaire ni à on-glet et qui se tracent avec la Sauterelle.


L'on pousse des moulures sur la Menuiserie plate, coe quart de ronds, Doucines, Filets, Creux , Talons, Plates bandes, Basuettes & c . Et tout cela se pousse avec des Guillaumes, des Mouchettes et des Rabots rods.











L'Irt d'employèr le Fer est un des plus anciens et des plus necessaires ,et cette matiere est d'un prix considerable dans les Indes et dans divers autres : lieux ou elle est plus rare que l'or .

Nous tirons le Fer des mines de Senonches, de Vibray proche Montmiral au Mans, de S. Disier, de Nivernois, de Bourgogne, de Champagne, le Normandie, de Suede, d'Allemagne et d'Espagne; mais comme il y en a le différente nature et qu'il est tres important dans les ouvrages de n'en employer que de bon, les ouvriers doivent s'attacher à le bien connoitre.

Le Fer qu'on aporte à Paris est par pieces en barre's de differentes longu – eurs et grosseurs. Le fer plat a g. à 10 pieds de long et quelques fois plus, sur prouces ‡ de large, et environ 4 lignes d'épaisseur.

Le fer qu'on nomme quarre est en barres de diverses longueurs et d'environ deux pouces en quarre

Le quarre bàtard à 9 pieds de long et 16 à 18 lignes en quarre'.

Le fer-cornette a 8 .ou g.pieds de long ,3 .pouces de large et 4 à 5 .lignes . d'épaisseur .


Le ser rond a 6. a 7. pieds de long sur 9. lignes de diametre.

Le fer de Carillon n'a que 8. à 9. lignes.

Celui de Courçon est par gros morceaux de 2 de 3 et 4 pieds de long et de 2 ½ pouces en quarre'.

La Tole est en feuilles de plusieurs hauteurs et largeur.

Il y a outre cela le petit Fer en bottes qui sert pour faire les verges des Vitres et autres outrages.



Explication de la planche XXXIV. 11 . Le Clou à Vis. 1 Hourtons. 12. Le Foncet ou fond Sec. B . Boucles . C. Bouton. 13. La Coque . F , L crowson . D. Platines et Escussons. G . Clef de la Serrure. E. Serrure à pene dormant dont les pieces sont . 1 . Panneton de la Clef . ı . Le Pene 2 . Museau . 3 . Tige . 2 . 'Les Cramponnets: 3 . Le Ressort double . 4 . Anneau. 4. La Broche. H . Clenche . I Mantonnet. 5. Le Fer' à Rouet.

6 . La Cloison .

8. Les Rivets.

so. La Couverture.

9. Le Canon.


7 . Les Vis.

K . Cadenats de defferentes sortes.

L . Targettes pour les fenêtres.

ı . Oreilles du Cadenat .


2. Anse du Cadenat.





## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXV.


- A. Auge de pierre servant à . mettre l'eau de la Forge .
- B. Dessous de la Forge .
- C. Forge .
- D. Soufflets
- E. Pallette ou Pelle .
- F. Etablie .
- G.Eteaù.
- H.Enclume .
- I. Tranchoir à fendre qui se pose sur l'Enclume .
- K. Percouëre ronde .
- L. Autre Percouëre à mettre sur l'Etablie .
- M. Tranche à fendre à chaud avec son manche.

- N. Gros Marteau à rabattre et à panne de travers.
- 1. Tête du Marteau.
- 2. Panne du Marteau.
- O. Marteau à devant.
- P. Marteau à main ces trois Marteaux servent à battre une
  grosse piece de Fer à Chaud,
  sur l'Enclume, les deux
  premiers ont le manche fort long parcequ'on les tient à deux mains, et Celui qui tient
  le troisieme d'une main, tient
  aussi la piece de Fer de l'autre
- Q. Ratelier pour mettre plusieurs
  Outils.














l'Invention du Verre est tres ancienne, neantmoins l'Art de l'employ er aux Vitres ne peut etre considere que comme une invention des derniers Siecles. Lorsque les grands Seigneurs et les Personnes riches vouloient avoir des lieux bien clos, comme doivent etre les Bains, les Etuves & c. L'on fermoit les ouvertures avec des pierres transparentes, telles que sont les Agathes, l'Albatre & c. Mais ensuite ayant connu l'utilité du Verre et la manière de le fabrique l'on s'en est servi aulieu de ces sortes de Pierres ; faisant d'abord de petites pieces rondes, comme celles qu'on apelle Cives qui se voient encore en certains endroits. Voila de quelle maniere les premieres Vitres de verre blanc ont eté faites. Ensuite on en fit de diverses couleurs et par compartimens comme de la Mosaïque, ce qui fut l'ori gine de la Peinture sur le verre. Cet Art a eté pousse tres loin; on en voit des preuves par la beaute de nos anciennes Vitres. Ceux qui ont travaille à la Verrerie nont jamais dérogé a leur noblesse et plusieurs de nos Roys ont accorde aux Peintres qui autrefois etoient tout ensemble Peintres et Vitriers, les memes Privileges. dont jouissent les Nobles, pour faire voir l'estime qu'ils avoient pour ceux qui sur une matiere si excellente faissient encore paroitre par l'artifice de leur peinceau des ouvrages si accomplis .













## ou Rouet à filer le Plomb.


Cette machine fig. A. est ordinairement composée de deux Jumel les 1. jointes et assemblées avec deux estoquiaux 7 qui se demontent avec des écroux et des vis, ou avec des clavettes, De deux essieux ou arbres 2, à un bout des quels sont deux pignons 3. et de deux petites roues d'acier 4. autravers des quelles passent les arbres. Ces roues n'ont d'epaisseur que celle qu'on veut donner à la fente des Lingots de Plomb, et sont aussi pres l'une des l'autre qu'on veut que le cœur ou entre deux du Plomb ait d'epais seur. Elles sont entre deux bajoues ou coussinets d'acier 5. Il y a une manivelle 6 qui faisant tourner l'arbre de dessous, fait aussi par le moyen de son pignon tourner celui de dessous, et le plomb qui passe entre les bajoues etant presse par les roues, s'applatit des deux côtex et forme les aislerons au même tems que les mêmes roues le fendent.

Il y a de ces machines comme vous voyex fig B qui ont quatre es sicux et trois roues pour tirer deux plombs à la fois. Il faut que les arbres et les roues soient tournées et arrondies sur le tour .

Anciennement l'on n'avoit pas l'intelligence de ces sortes de Rouets
pour fendre le plomb, c'est une invention nouvelle; l'on se servoit d'un
rabot pour le creuser, et l'on voit encore aux vieilles vitres du plomb
fuit de la sorte, ce qui etoit un long et penible tra vail.










## DE LA SCULPTURE

La Sculpture est un Art par lequel en otant ou en adjoutant de la matiere l'on forme toutes sortes de figures. Il est malaise dans l'obscurité des Siecles passez d'en reconnoitre les premiers inventeurs. Son antiquitée nous paroit dans l'Ecriture Sainte par les Idoles de Laban que Rachel enleva, et par le Veau d'or que les Israelites dresserent dans le desert. A l'e. gard des Auteurs Prophanes qui en ont ecrit, les uns veulent que ce fut un Potier de Sicyone nomme Dibutade qui fut le premier Sculpteur, et que sa fille donna commencement à ce bel Art en traçant l'image de son Amant sur l'ombre que la lumiere d'une lampe marquoit contre une muraille. D'autres soutiennent que la Sculpture prit son origine dans l'Isle de Samos ou Ideocus et Theodore qui en furent les inventeurs a voient fait des ouvrages longtems avant qu'on parla de Dibutade; et que Demoratus pere du premier Tarquin porta cet Art dans l'Italie lorsqu'il s'y retira, ayant mene avec lui Eucirape et Entigrame) excellens Saulpteurs.









## DE LA MANIERE DE JETTER. LES FIGURES DE BRONZE.

Pour jetter en Bronze une Statuë ou quelqu'autre ouvrage, l'on fait dabord un modele avec de la terre grasse que l'on trouve chez les Potiers. Lors que le modele est fini on le moule avec du plâtre, puix on fait fondre de la cire : on la jette dans le moule, on la tourne dedans pour lui donner peu d'epaisseur; et retirant la figure toute d'une piece, mais qui est creuse on la remplit de plâtre qu'on laisse bien secher, pour servir de noyau. Après cela on remet la figure de cire dans le moule pour y jetter le metail; mais il faut avant cela avoir fait dans le moule des petits Tiayaux außi remplis de cire, pour servir d'évents et pour donner passage à la cire.

Cette manière n'est bonne que pour faire de petites figures de Bronce , la manière de jetter les grandes , me jetteroit moi même dans un trop grand d'étail .








## DE LA GRAVURE EN RELIEFET EN CREUX

Avant que de Graver sur l'acier pour faire des Medailles, on commence par Modeler en cire ce que l'on veut Graver . Ensuite on fait un Poinçon, et sur l'un des bouts qui doit etre Acere, c'est: a dire d'acier mis sur le fer, on ciselle en relief ce qu'on a fait en cire. Le Poincon fini on le fait tremper pour le durcir, apres guoi, par machines ou avec le marteau on frappe dessus pour le faire imprimer dans un carre'en forme de de aussi d'acier, que l'on fait rougir au feu pour l'adoucir et le disposer à recevoir 🗸 l'empreinte avec plus de facilité. Ce carré etant frappe a chaud et à froid reçoit en creux ce qui est de relief sur le Poinçon ;mais comme cette empreinte est toujours tres imparfaite, on la repare avec des outils d'acier ; scavoir des Ciselets, des Burins, des Es choppes, des Riffloirs, des Onglets, des Mattoirs & c. S'il y a un revers à la medaille, il faut aussi en faire un Carre en prenant les memes précautions. Quand on veut faire des Medailles d'or, d'argent ou de cuivre, il faut auparravant faire des empreintes en plomb ou en étain entre les deux carrez, puis les jet ter en sable pour y mouler les Medailles de tel metal que l'on veut, ensuite de quoi on les remet entre les carrez pour les faire passer sous presse ou sous le Balancier ce qu'on reitere plusieurs fors survant leur relief.

Les Monnoyes et les Jettons se tiren d'un seul coup de Balancier sans que l'on soit oblige de les mouler comme les Medailles.



La Monnoye se fabrique avec les mêmes Machines que les Medailles, et se fait neanmoins d'une autre façon: l'on commence par fondre la matière en lames de la largeur de la circonference de l'espece, mais plus epaisses que l'espece ne doit être . on pass e ces lames entre les deux roulleaux du Degrossi H (planche LIII.) pour les etendre et les alonger, enouite on les fait passer par le Laminoir I qui les reduit dans l'épaisseur que l'espece doit . avoir. On les coupe dans le coupoir B (planche LIV.) On les porte dans les Ajustvirs qui sont de petites balances pour voir ceux qui sont forts ou foibles ; on les ajuste a la lime et en suite on les monnoye comme les medailles ; la difference qu'il y a , c'est-que les monnoyes se marquent en mettant un des Carrez dans une boete qui est au boût de la viv du Balancier et l'autre audessous dans une autre boëte. Il y a souv le carre une ecaille d'acier qui sert a haus ser plus ou moins le carre selon qu'il est necessaire pour faire pincer. Il y a aussi un ressort, qu'on nomme un Iacquemart, au bas de la vis du balancier qui sert a la faire relever lorsqu'elle a pince. Il y a un autre petit ressort sur la boëte ou se pose le carré) de dessus pour les monnoyes, il sert a detacher l'espe ce lorsqu'elle à recu l'empreinte et la faire sortir du carré'. Les Monnoyes se marquent sans recuire ni limer, de meme que les jettons

Explication de la planche LIV.

1. Machine pour frapper le Poinçon sur le Carré.

II. Montan.

12. Coulisses .

3. Mouton.

4. Poulie avec la corde qui éleve le Mouton.

5. Cremaillere qui retient le Mouton en l'Air

6. Cheville qui sacroche à la Cremaillere .

7. Enclume sur la quelle Carrez, pose le carre et le Poinçon. 10. Ressort attaché à la

B. Coupoir.

1. Arbre.

2. Vis.

3.3.Platines.

4. Coupoir.

5. Dessous du Coupoir avec des Cizailles, et des Flancs

6. Manivelle.

C Cizaille.

D. Gratoir .

E. Poële à recuire les Flancs.

F. Balancier .

1. Vis

2. Arbre du Balancier

33.Boules de plomb .

4.4.Cordons.

5. jaquemart.

6.6.Boëtes .

7.7 Platines dans lesquelles passe la Boëte de deffus

8.8. Carrez

g.g.Vis qui retiennent les Carrez

10. Ressort attache' à la Boëte de dessous pour détacher les Especes .


11. Billot sur lequel est posé' le Balancier .


12.Escalle .

13. Fosse.

G. Autre boëte dans la quelle se mettent les Carrezaves la Médaille .

H. Tenailles aussi pour mettre les Carrez, et la Médaille au lieu de Boëte.





DE LA GRAVURE sur les Pierres precieuses et sur les Cristaux La Gravure sur les Pierres precieuses et sur les Cristaux est un Art tres ancien, et l'on peut admirer la Science des anciens Graveurs. dans les excellens ouvrages qui nous en restent .Ils ont grave' sur toutes sortes de pierres precieuses, mais les figures les plus achevées que nous voions sont sur des Onices ou des Cornalines. Sur ces premiers il se rencontre diverses couleurs qui sont par lits, par le moyen des quelles ils faisoient que dans les pieces de relief le fond demeuroit d'une cou leur et les figures d'une autre : ce qui se voit en plusieurs beaux ou prages qui se travaillent à la Rouë avec de l'Emeril, de la poudre de diamant et les outils dont il sera parle dans la suitte . Ceux qui sont gravez en creux sont de plus difficile execution . L'on est oblige pour juger de ce que l'on fait d'enfaire à tous momen. des empreintes de pâte ou de cire . Cet Art qui s'étoit perdu necommen ça à paroitre de nouveau qu'au commencement du XV. Siecle. Un des premiers qui se mit a graver sur les pierres fut un Florentin nom me Jean et surnomme <u>Delle</u> Corgnivole à cause qu'il travailloit sur ces sortes de pierres Plusieurs qui le suivirent firent de grands progre's dans cet Art. Pour graver sur les pierres et sur les Cristaux on se sert de la

Le Diamant ne se peut tailler que par soi même et avec sa propre matiere . On commence par mastiquer deux diamans bruts au bout de deux batons assez gros pour les pouvoir tenir ferme dans la?

poudre de diamant et de l'Emeril.

main , et frotter les diamans l'un contre l'autre ce qu'on nomme Egrifer. En frottant et Egrissant les deux pierres bruttes, il en sort de la poudre qui tombe dans une boëte qu'on nomme Gressoir ou Egrissoir. C'est de cette même poudre dont on se sert pour tailler et polir les diamans : ce qui se fait avec un moulin (Voyez Plan: LVI.) lequel fait tourner une rouë de fer doux. On pose sur cette rouë une tenaille aussi de fer a laquelle se rapporte une Coquille avec de la Soudure d'Estain , et affin que la tenaille appuie plus fermement sur la rouë sur laquelle pose le diamant avec de l'huile d'olive dans laquelle on a dilaye de la poudre dediamant Pour le tailler à facettex , on le change de facette en facette à me sure qu'il se finit, et jusqu'à ce qu'il soit dans sa perfection. Pour Scier un diamant , on brorje de la poudre de diamant . 🤈 dans un Mortier d'Acier avec le Pilon aussi d'acier; on la dilaye avec de l'eau ou du Vinaigre que l'on met sur le diamant à mesure qu'on le couppe avec un fil de laiton aussi delie qu'un cheveu.

Les Rubis, Saphirs et Topases d'Orient se taillent et se formét sur une rouë de cuivre qu'on arrose de poudre de diamant avec de l'huile d'Olive. Le poliment se fait avec de l'eau et du Tripoli sur une autre roue de cuivre. D'une main on tourne un moulin (Voiez Planche LVII.) qui fait agir la roue de cuivre, pendant que de l'autre main l'on forme la pierre Massiquée ou Encimentée sur un bâton qui se joint dans un instrument de bois qu'on appelle Quadrant, parcequ'il est compose de plusieurs pieces qui quadrent en semble et se meuvent avec des vis, qui faisant tour ner le baton forment les différentes figures qu'on veut donner à la pierre.

Quand toutes ces sortes de pierres sont polies, et qu'on veut les Graver soit en relief soit en creux ; si ce sont de petits ouvrages comme Medailles ou cachets , on se sert d'une machinc appellee Touret (Voiex la Planche LVIII) qui n'est autre chose qu'une petite roue de fer dont les deux bouts des essieux tournent, et sont ensermez dans deux pieces de fer mises de bout comme les lunettes des Tourneurs, ou les chevalets des Serruriers, lesquels s'ouvrent et se ferment comme on veut, etant pour cet effet fendues par la moitié, et se rejoignant par le bout avec une traverse qui les tient.A un boût des deux essieux de la roue l'on met les outils dont on se sert lesquels s'y enclavent et s'y affermissent par le moyen d'une vis qui les serre et les tient en êtat. On fait tourner cette rouë avec le pied pendant que d'une main l'on pre sente et l'on conduit son ouvrage contre l'outil qui est de fer doux, ou de cuivre. L'on arrose les ouvils avec de l'huile d'olive et de la poudre de diamant.

Lorsque les pierres sont gravées on les polit sur des roues de brosses faites de poil de cochon, avec du tripoli. 11*3* 


## DE LA GRAVURE sur les Pierres Precieuses et sur les Cristaux Explication de la Planche LVI .

A Gresoir ou Egrisoir

BB Diamans mastiquex au bout des bâtons pour les egriser

- C Moulin .
- 1. Pivot
- 2. Arbre ou est uttaché le bras.
- 3. Manivelle qui est attachée au bras et au pivot .
- 4 Grande roue de bois.

- D Roue de fer
- 1 . Parot
- 2 Poulie
- 3 Tenailles dont le corps est de bois.
- 4 Morceau de plomb qui se met sur la Tenaille
- õ Coquille ou est mastique le diamant.
- 6 Clef pour serroret desserrer La Coquille dans la Tenaille.



115


## Explication de la planche. IVII.


I. Figure.


- A. Rouë de bois qui se tourne avec une Manwelle,
- B. Rouë de Cuivre ou d'autre metail.
- CC Ecuelle pour mettre de l'Emeril : et de l'Eau II Figure .
- A. Roue de bois.
- B. Bobine .
- C. Rouë d'Etain ou d'autre metail
- D. Quadrant.
- E. Baston au bout duquel la pierre est mastiqué.
- F. Equille dans la quelle passe le Quadrant. III Figure Pixes dont le Quadrant

ast composé


- a. Corps du Quadrant.
- b. Derriere du Quadrant.
- c. Vis du corps du Quadrant qui entre dans le trou marque' h .
- e Trou dans lequel entre l'Equille F. de la n' Fig.
- f. Coulisse dans la quelle
  entre le col de la Vis g.
  retorie par l'Ecrou h.
  et qui va et vient dans
  la Coulisse.
- i Autre Viv qui entre dans le trou 1
- mm. Trous dans les lètes des deux Vis, ou se met le basionn. au bout du quel la pierre ast mastiquée.







DU TOUR et des Ouvrages qu'on y fait Explication de la planché \* Pices de différentes Figures. 11. Jumelles ou Membrures. 10. Autre Poupée de bois. BB. jambages qui font le pred 11. Plaque de fer servant de lunettes du Tour. 12.Piece de rencontre . CC. Semelles . 13. Appuy , DD. Arboutans, ou liens en 14.Crochet d'Acier . Contrefiches. 15.Piece de fer pour serrer l'arbre. ELPoupees. 16.Lunette de fer . T.Clef des Poupees . 60 Pointes des Poupées. 17.Pointe du Mandrin H.Barre, ou piece de bois ou Vis. 10.Plaque ronde . servant d'appuy. II. Bras des Poupées . 19.Ressors. LiSupports on Clavettes. 20.Piece de fer faisant M. Langue Perche ou Archet. ressault. N.Marche . 21.F.igures façonnee . 0.Mandrin . 22:Mandrin. P. Lunette. 236rande Rouë . II. Figure . a.Ciseau. 4. Arbre composé de plusieurs pieces . b. Biseau. . Boëte de Cuivre. c.Gouge. 2. Piece de Cuivre Ovalle. d. Grain d'Orge. e. Bec d'âne 3. Verge de Fer. s.Canon on partie de l'arbre. f.Fer dentele par le bout 5.Clavette g. Fer dentele par le côte, 6. Mandrin de bow. h. Fer Croche . r. Pointe de fer en Dé. 1. Tavot. 1. Vw. 8. Crapaudine. g.Poupee.




L'invention de la Gravure fut trouvée par un Orfèvre qui travailloit de Niellure à Florence. Albert Dure et Lucas furent des premuers qui perfectionnerent la gravure sur le bois et sur le cuivre, et presque dans le même tems l'on trouva aussi linvention de graver à léau forte.

La gravure sur le bois n'est plus guere en usage que pour certains ouvrages de librairie, C'est pourquoi je n'en parleray pas.

Pour Graver sur le cuivre avec le Burin il faut prendre une planche de cuivre rouge bien polie et brunie, et apres que l'on a dessiné dessus ce que l'on veut representer, il n'est plus besoin que de burins bien accrez et de bonne trempe pour graver et donner plus ou moins de force se lon le travail que l'on fait et les figures que l'on veut representer. Les outils necessaires à la gravure sont un Grattoir ou Ebarboir, un Brunissoir, quelques Pointes d'acier, quelques Burins, une Pierre à huile et un Coussinet.

La Gravure à l'eau forte demande plus de sujettion Il faut après avoir bruni la planche la chaufer sur le feu et la couvrir de vernix, l'on noircit ce vernix en l'exposant à la lumière d'une ou de plusieurs chandelles que l'on tient allumées dessous la planche du coté du vernix. puis ayant frotté de Sanguine le derrière du dessein l'on en calque les principaux traits avec une pointe d'équille. Lagravure se fait aussi sur lecuivre avec une pointe d'équille ou avec une échoppe en donnant à l'ouvrage les forces convenables. Après cela on met l'eau forte sur la planche, mais comme elle mordroit egalement on retire l'eau forte de tems en tems pour couvrir d'une mixtion d'huile et de suif les parties assez mordués

L'on est presque toujours obligé de retoucher au burin pour perfectionner l'ouvrage : voiex Abraham Bosse



On ne doit pas douter que la Peinture ne soit aussi ancienne que la Sculpture, ayant toutes deux pour principe le dessein . Mais il sera toujours tres difficile de sçavoir au vray le tems et le lieu ou elles ont commance de paroître. Les Egiptiens et les Grecs qui se disent les Inventeurs des plus beaux Arts, n'ont pas manque de s'attribuer la gloire d'avoir ete les premiers Sculpteurs et les premiers Peintres. Cependant comme il est mal-aise de voir clair dans un fait qui est obscurci par le nombre de tant d'années qui en cachent l'origine, l'on doit se contenter de scavoir que la Peinture apres avoir eu de foibles commencemens à eté dans sa perfection chez les Grecs, et que les principales écoles de cet Art illustre etoient a Sicyone, a Rodes, et a Athenes. De la Grece elle passa en Italie vers la fin de la Republique et sous les premiers Empereurs, jusqu'a ce qu'enfin le luxe et les guerres ayant dissipe'l'Empire Romain elle demeura entier rement éteinte, et ne recommenca a paroitre en Italie que du tems de Cimabue qui retira d'entre les mains des Grecs les . deplorables restes de cet Art. Quelques Florentins le suivirent, neanmoins il se passa beaucoup de tems sans qu'il seleva aucun Peintre considerable. Le Chirlandaio maitre de Michel Ange acquit le plus de credit, quoique sa maniere fut fort seche et Gottique; mais Michel Ange ayant paru sous Jule II effaca tous ceux qui l'avoient precede, forma l'ecole de Florence, et fit plusieurs éleves


Pierre Perugin eut aussi pour éleve Raphaël d'Urbin qui sur passa de beaucoup son maitre, et Michel Ange même, it etablit l'ecole de Rome composée des plus excellens Hommes qui ayent paru.

Dans le même tems celle de Lombardie s'éleva, et se rendit recommandable sous le Giorgion et sous le Titien qui eut pour premier maître Jean Bellin.

Il y eut encore en Italie d'autres écoles particulieres sous différens maîtres, comme à Milan celle de Leonard de Vinci; mais on ne compte que les trois premieres, comme les plus celebres et d'ou les autres sont sorties.

Outre celles la il y avoit au deca des Monts des Peintres qui n'avoient nul commerce avec ceux d'Italie, comme Albert Dure en Almagne, Holbens en Suisse, Lucas en Hollande, et plusieurs autres qui travailloient en France et en Flandres, de différentes manières. Mais l'Italie, et Rome principalement etoit le lieu où cet Art se pratiquoit d'ans sa plus grande perfection, et ou de tems en tems il s'elevoit d'excellens hommes.

A l'Ecole de Raphaël a suecede celle des Caraches, la quelle a presque dure jusqu'à present dans leurs eleves, et enfin cet Art à passe en France ou il est dans un assez haut degre depuis l'établissement des Accademies.




## DES PIERRES DE RAPPORT.

On fait de Pierre de Rapport des Tableaux et autres ouvrages qui semblent être de Peinture, et pour en augmenter la beaute's et la richesse, on se sert de Lapis, d'Agattes et de toutes les Pierres precieuses. On en voit de tres beaux dans les appa temens du Roy.

Pour faire ces sortes d'ouvrages, on scie par feuilles le bloc ou morceau d'Agatte, de Lapis ou d'autre pierre precieuse A, qu'on veut employer. On l'attache fortement sur l'établie puis avec une scie de fer sans dents E on couppe la pierre en versans dessus de l'Emeril deterempe avec de leau, à mesure que l'on travaille. Il y a deux chevilles de fer B aux cotez de la pierre entre les quelles on appuye la Scie et qui servent à la conduire.

Quand ces feuilles sont coupées, si l'on veut leur donner quelques figures pour etre rapportées dans un ouvrage, on les serre dans un Eteau de bois D. et avec un Archet F. qui est une petite scie de fil de laiton, de l'eau et de l'Emeril qu'on viette, on les coupe peu à peu suivant les contours du dessein capue l'on applique dessus comme on fait pour la marqueteric.

On se sert dans ce travail des mêmes Roues, Tourets, Platines d'estain et autres outils dont il est parlé dans la Gravure des pierres precieuses, selon l'occasion et le besoin qu'on en à, tant pour donner quelque figure aux pierres, que pour les percer et les polir. On a des compas G. pour prendre les mesures, des Pincettes de fer H. pour degrossir les bords des pierres, des limes de Cuivre à main et sans dents et d'autres limes de toutes sortes.



## DELA MARQUETRIE

Pour travailler de Marqueterie l'on commence par refendre et sier tous les différens bois par feuilles, de l'épaisseur seulement d'une ligne ou deux: Ensuite on cole les desseins sur les feuilles et avec une petite sie de fer, ou d'acier fort etroite, deliée, et faite de telle manière qu'elle se tourne comme l'on veut, on coupe le bois suivant les profils du dessein. L'on sie souvent trois ou quatre de ces feuilles à la fois que l'on joint ensemble pour avancer davantages, et répargnier le tems; mais quelquefois aussi on en met que deux, parcequ'il y a certains ouvrages, ou l'on ne fait que remplir les vuides d'une de ces feuilles avec les morceaux qui sortent des l'autre quand il ne s'agit que des faire des Morcsques de deux sortes de bois.


Lorsque les pieces sont enlevées, on les plaque, chacune suivât sa place, sur un fond de bois de sapin ou de chesne bien sec, et on les y fait tenir avec de bonne colle forte d'Angleterre.

Ceux qui par cete sorte de travail representent des figures, se des animaux, des fleurs, des fruits &c. se disent Peintres et s Sculpteurs en Mosaïque, à la différence de ceux qui ne font s que des ouvrages de rapport de bois blanc et noir, qu'ils nom ment Ebenistes et enrichisseurs de Marqueteries. La Machine A. fig. I. represente une Presse qui sert pour sier de boût les pieces de bois par bandes ou feuilles. Quand ces pieces sont fort longues il y a un trou dans le plancher, pour les y faire entrer, et les lever à mesure qu'on les reffend. B est la sie a refendres. Lorsque les bois sont refendus par feuilles de l'épaisseur d'une ligne ou environ, on les met dépaisseur avec le rabot affin qu'ils prennent mieux la teinture, si ce sont des pieces ausquelles on veuille don ner des couleurs extraordinaires.


Quand elles sont teintes, on sie ces feuilles en les contournantsuivant le dessein, et pour les siér l'on a une Machine A, fig.

II. nommée Esteau ou Asne, qui s'ert d'une petite boutique pour
travailler. Elle consiste en une s'elle à trois pieds, dont la
table est bordée tout au tour il y a au milieu deux morceaux des
bois de boût qui sorment l'Esteau, dont une des machoires est simmobile, l'autre qui n'est arrêtée que dans une charnières ses
meut par le moyen d'une corde qui passe au travers de la table.

Un des bouts de la cordes est attachées à un morceau de so
bois qui s'appuyes et fait ressort contre cette machoires lors
que lon met les pied sur unes marches qui est sous la selle
ou est attachés l'autres bout de la cordes. Cet Esteau sert
à tenir les feüilles de bois pour les sier et contourner avec les
petites sies de Marqueterie.



Conte Machine, fig. I. se connoit à la seule inspection . Elle sert pour metre en presse les pieces qui sont absemblées et collees sur le bois qui leur sert de fond. B est une perche ou Coberge dont un bout appuye sur la besogne et lautre contre le plancher . On se sert aussi d'une petite presse C, selon la grandeuret la qualitée de l'ouvrage. A est l'Etablie l'Outil a Ondes fig. II. est une Machine composée d'une espece de boëte a. d'environ six pieds de long sur neuf à dix pouces en quarre'. cette boëte est soutenuë sur des Treteaux 1, et dans son milieu elle est accollée) par des montans ou Jumelles de bois 3 . autravers desquelles passes un Essieu qui à deux petites rouës dentelees 9 distantes de quatre à cinq s pouces l'une de l'autre. Cet Essieu etant tourne avec la Manivelle 10. les roues font aller une Travée de bois 7 qui est dans la boëte , par le ? moyen de deux bandes de fer dentelees qui sont attachées au desseus de la travée d'un boût à l'autre , et dans lesquelles entre les dents des rouës & Com me la Travée hausse et baisse par le mouvement des roues qui la font couler dans la boëte entre les Jumelles, le bois que l'on vout tailler, et qui est comme en chasse' sur la Travée , se coupe? en ondes de différentes manieres, par le moyen d'un outil de fer 6. bien assere'et bien tranchant qui pose dessus entre les deux Iumelles, et qui hausse et baisse comme lon veut. Car sur le haut de ces jumelles il y a un sommier 4 qui les entretient, au travers duque passe une vis 5 qui appuye sur l'outil de ter et par le moyen de la quelle on fait qu'il coupe le bois plus ou moins seton qu'on le juges à propos.



## DE L'IMPRIMERIE EN LETTRES

Ce fut en l'année 1420, que LAURENT COSTER de la Ville d'Harlem étant à la Campagne, et se promenant dans les bois s'avisa de l'aire des Caracteres de bois de hêtres, avec les quels il imprima quelques vers sur du Carton, après quoy il inventa une sorte d'encre comme de la glû, qui pût s'attacher sur le papier sans pocher, qu'en suitte il fit des Caracteres de plomb, ou d'estain au lieu de ceux de bois qu'il avoit inventés auparavant, et que voyant qu'il y avoit à gagner à mettre en pratique son invention, il prit des gens pour travailler sous lui, entre les quels il se trouva un nommé JEAN FAUSTE ou FUST, qui ayant demeuré avec lui quelques tems, lui enleva la nuit de Noël, pendant que COSTER et tous ceux de sa maison étoient à la Messe de Minuit, tous ses Caracteres et s'enfuit à Amsterdam, de là à Cologne et enfin à Mayence ou il tint boutique et Imprimerie en 1442.

Il y a d'autres opinions touchant l'origine de l'Imprimerie en Diettres. On rapporte que cette invention vient de SEAN GUTTEM =
BERG de Strasbourg qui fut aidé par JEAN FUST ou FAUSTE, en 1440, ou bien selon d'autres de FAUSTE lui même qui fui aidé à Mayence en la dépense qu'il falloit faire pour mettre cet Art en pratique, par JEAN GUTTEMBERG et PIERRE SCHOEFFER, gendre de FAUSTE (c'est ce même PIERRE SCHOEFFER que l'on croit être le premier qui trouva la fabrique des poinçons et des matrices) auquels il communiqua son dessein, et mirent enfin au jour quantité d'épreuves de cet Art.

Ces trois Associés commencerent à imprimer des livres en l'année 1450, et en l'an 1462, fut achevée la grande Bible in folio. Cette Bible etoit si semblable à l'écriture que seau FAUSTE en ayant apporté à Paris plusieurs éxèmplaires

dont la plupart étoient en velin, ornez de grandes lettres et vignettes en Or faites à la main, que l'on peut voir dans les Bibliothèques du Roy, de St Victor, du Collège Royal de Navarre, et du Cardinal Maxarin, imprimés sur du papier. Il les vendit pour Manuscrits à un prix considerable: mais les Acheteurs s'étant apperçus qu'il en avoit un nombre intenterent action contre FAUSTE, l'accusant de magie, ce qui l'obligea de retourner à Mayence, ou ne se trouvant pas en surete, il passa à Strasbourg ou il demeura quelque tems, et y montra son Art a JEAN METEZIN, OU MENTEL, qui fut un des premier qui l'exerça à Strasbourg. Cependant le parlement de Paris rendit un Arrèst, qui déchargea fauste de toutes les poursuites qui avoient été faites contre lui au sujet de la vente de ses Bibles, parce qu'on reconnut depuis que c'étoit par le moyen de l'Art admirable de l'Impri merie qu'elles avoient été, faites.


Let Art que l'on avoit caché avec de si grands soins, en tant de précautions, commença enfin à se dévulguer après l'impression de la Bible in-folio, par les ouvriers des inventeurs, qui porterent la nouvauté de cet Art dans plusieura Villes. Rome fut une des premieres Villes ou l'on commença a exercer cet Art, vers l'an 1467, et ou l'on imprima le livre de Saint Augustin de la Cité de Dieu in-folio en latin ce qui à donné le nom au Caractère que l'on appelle de Saint Augustin

Cet Art fut attiré d'Allemagne à Paris par la Maison de Sorbonne vers l'an 1469 sous le Régne de Louis XI. Roy de Prance, par les soins de Maitre JEAN DE LA PIERRE Allemand de Nation, Prieur de cette Maison, qui fit venir MARTIN GRANTZ ULRIC GE - RING, et MICHEL FRIBURGER, Allemands, qu'il logea dans cette Maison, ou il leur fit imprimer plusieurs Ouvrages, et le premier qu'ils imprimerent fut les Epitres de Gasparinus de Pergame in-quarto en 1470.

135 Explication de la planche 1xv1. le Train du derriere de la Presse le Coffre les Jumelles . le Marbre В, 0. le Chapeau de la presse le Tympan C٠ Ρ. le Sommier d'enhaut la Frisquette D. Q٠ le Charalet du Tympan le Sommier d'enbas Ε. R. la Vis de la presse les Balles F. s. L'Arbre de la vis 1 Encrier G. т. la Boëte le Broyon H. V. la Tablette L. la Palette ĸ. la Grenouille L. la Platine

le Barreau

М.




137


## DE LA RELIURE

Explication de la planche IXVII.

- A. le Seuil
- B. les Jumelles
- c. la Vw
- D. la Platine
- E. les Ais à serrer les livres
- F. les Livres serrer entre les ais
- G. les Pattins
- H. les Crampons
- I. la Barre à tourner la vis
- K. la Pierre à battre les tivres
- L. le Marteau
- M. la Table du Cousoir
- N. les Vis
- o. la Barre
- P. le Livre cousu
- Q. le Templet
- R. les Jumelles de la Presse a Rogner

- s. les Vis
- T. la Cheville de fer
- U la Barre à soutenir les vis
- x. les Jumelles du fust
- Y. la Barre qui soutient les Jumelles
- z. la Vw
- & la Vis à serrer le Couteau
- a · la Jatte à Colle
- b. la Brosse à coller
- c. la Pointe à rabaisser
- d. la Scie à Grecquer
- e. le Grattoir
- f. le Frottoir
- g. le Couteau à couper l'or h. le Fer à Polir
- i la Dent de loup pour Brunir





AA Pieds de la Presse.

BB. Jumelles .

C.C. Boîtes .

D.D.Hausses.

EEE. Arc-boutans.

EF. Les bras de la Presse.

G.G.G. Les Colonnes.

H. La Vis .

I La Traverse .

K. Chaperon

L.L.Les Roulleaux.

M. La Table .

N.Les Langes .


0 Papier trempe'. 1.2.3 Entailles des Jumelles


a.b.c.d. Moulinet

\* \* \* Billots .

Les meilleurs peaux de Castor que les Chapelliers employent, viennent du Canada on les fait d'abord arracher, C'est à dire qu'avec une plane (C'est une espece de Couleau à deux manches et à deux tranchans) on arrache les poils les plus grossiers pour n'employer que ce qu'il y à de plus fin sur la peau on fait couper le poil fin avec un Couteau qui à cette forme \* C'est a poil qu'on met entre les mains de l'ouvrier pour en faire un Castor dabord il l'argonne sur la daye de la main gauche, et ébranlant la corde à boyau avec le bouton de la coche qu'il tient de la droitte pusqu'a æ qu'il l'ait fait passer diverses fois par petites parties de sa gauche à sa droite ce qu'il appelle Voguer, pour en form deux où quatre pieces d'Etoffe à peu près de la figure : a. qu'il nomme Capades, en observant tant en vogant l'Etoffe qu'en se servant du clayon pour l'arranger, que le milieu de la capade soit plus garny que les extremites (c'est dans cette picce que consiste la plus grande adresse de l'Ouvrier et d'ou dépend la bonne composition du Chapeau) la capade ainsi disposer il pose legerement desnis une grande seculle d'un parchemin épais qu'il nomme Carte, sur la qu'elle il appuye desdeux mains pour la feutrer ce qu'il appelle Marcher la Capade pour il la ploye le chapeau étant ainsi arconne il ouvre «s capades et les met dans la feutriere, (C'est une piece de toile d'environ une aune en quarre) pour les marcher, C'est à dire feutrer en appuyant dessus des deux mains, puis les attache deux à deux en relevant les extremites de la capade par dessus le Lambeau, c'est une piece de toile ou de papier de la figure b.b. ce qu'il appelle Coucher le Chapean. après quoy il le plie et replie en diverses façons dans la feutrière, laissant toigours dedans le lambeau de peur que la partie superieure ne s'attache à l'infirieure en se feutrant ensemble et continue pisqu'à ce que le feutre devienne de quelque resistance observanttonjours de rensorcer les endroits les plus foibles avec des femilles d'Etoffes qu'il appelle Etoupages: et il appelle toute cette operation Busin le Chapean, ce qui se fait sur une table destinée à cela le chapeau ainsi busti, il le porte à la foule où il le foule dans leau chaude avec la lie de vin pend quatre où cing heures ou plus, examinant pendant tout ce tems les -


endroits les plus foibles qu'il renforce avec des étoupages enfin le chapean étant foule il en clargit le eul peu à peu avec le poing ce qu'il appelle Pousser, puis le met sur la forme et fait descendre avec le choc une ficelle bien serrée au tour de la forme jusqu'au Lien qui est au bas de la forme et abat le bord en le faisant obeir à l'lau chaude petit à petit en le tirant tout au tour, puis l'Égoutte avec la piece, toute cette operation s'appelle Dresse le Chapeau





## huit Compagnons Chapelliers.

- M. Banquette .
- N. Conduit par ou sort la fumée.
- 0. Fourgon de fer pour atiser le feu. P. Poële percée pour écumer la Chaudiere.
- Q. Piece de cuivre.
- R. Choque de cuivre.
- S. Jatte de bow.
- I. Formes de bois.
- V. Roulet de bois.
- X. Brosses.
- Y. Pincettes pour ôter les ordures.




Ouclard del.

Marvie Salp.

## huit Compagnons Chapelliers.

- M. Banquette .
- N. Conduit par ou sort la sumée.
- 0. Fourgon de fer pour atiser le feu. P. Poële percée pour écumer la Chaudiere.
- Q. Piece de cuivre.
- R. Choque de cuivre
- S. Jatte de bois.
- T. Formes de bois.
- V. Roulet de bois.
- X. Brosses.
- Y. Pincettes pour ôter les ordures.



Digitized by Google